

## **Microsoft Outlook 2010**

### **Etap 1**

Do poprawnej konfiguracji konta pocztowego założonego w domenie głównej na serwerach firmy Sinte potrzebujesz następujących danych:

- serwer poczty przychodzącej (POP3) oraz poczty wychodzącej SMTP: mail.twojadomena.pl,
- login konta: ( przykład: [test@sinte.pl](mailto:test@sinte.pl) ),
- hasło do konta.

### **Etap 2**

Po otwarciu programu z górnego poziomego menu klikamy zakładkę **Plik** a następnie w nowo otwartym oknie wchodzimy w zakładkę Informacje. Po prawej stronie pojawi przycisk **Dodaj konto**, który należy kliknąć.

### **Etap 3**

W nowo otwartym oknie zaznaczamy opcje nr 3 „**Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów**”. Aby przejść do kolejnego etapu konfiguracji klikamy przycisk **Dalej**.

### **Etap 4**

Na tym etapie zaznaczamy opcje **Internetowa poczta e-mail** i klikamy przycisk **Dalej**, który przeniesie nas do kolejnego okna.

### **Etap 5**

Aktualnie znajdujemy się w oknie o nazwie **Ustawienia internetowej poczty e-mail** w którym to konieczne jest wypełnienie kilku rubryk niezbędnych do poprawnego funkcjonowania konta.

a) Informacje o użytkowniku :

- w polu imię i nazwisko wpisujemy informacje o użytkowniku konta, które będą wyświetlane u odbiorcy maila
- w polu adres e-mail wpisujemy pełną nazwę naszego konta ( przykład: [test@sinte.pl](mailto:test@sinte.pl) )

b) Informacje o serwerze:

- w polu typ konta wybieramy : POP3
- następnie określamy nazwę serwera poczty przychodzącej : mail.twojadomena.pl
- w ten sam sposób określamy nazwę serwera poczty wychodzącej SMTP : mail.twojadomena.pl

c) Informacje o logowaniu

- w polu nazwa użytkownika wpisujemy dokładnie taką samą nazwę jaką nosi konfigurowane przez nas konto ( przykład: [test@sinte.pl](mailto:test@sinte.pl) )
- kolejnym krokiem jest wpisanie hasła

W polu **Dostarcz nowe wiadomości do**, zaznaczamy opcję **Nowy plik danych programu Outlook**.

Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich opisanych powyżej rubryk klikamy przycisk **Więcej ustawień**.

### **Etap 6**

Znajdujemy się aktualnie w oknie **Ustawienia internetowej poczty e-mail**. Przechodzimy do zakładki **Serwer wychodzący**. Zaznaczamy **"Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania"**, a następnie wybieramy opcję **"Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej"**.

Kolejnym krokiem będzie przejście do zakładki **Zaawansowane** i ustawienie portu **Serwera poczty wychodzącej** na **465** z zaznaczeniem opcji **SSL** (Dostępny jest również port **587** z zaznaczeniem opcji **Brak**).

W tej części ustawiamy również port *Serwera poczty przychodzącej* na **995** oraz zaznaczamy opcje **SSL** (Dostępny jest również port **110** z zaznaczeniem opcji **Brak**).

Wszelkie zmiany zatwierdzamy klikając **OK**.

Etap 7

Na tym etapie powracamy do okna *Ustawienia internetowej poczty e-mail* gdzie klikamy przycisk **Dalej** a następnie **Zakończ**. Teraz możesz już bezpiecznie odbierać i wysyłać pocztę.

**Uwaga:** Przy pierwszym wysyłaniu lub odbieraniu poczty program może poprosić o akceptację certyfikatów bezpieczeństwa – w takim przypadku prosimy o ich pobranie i zatwierdzenie a następnie potwierdzenie chęci używania tego serwera.